## Für Kunden, die Windows für ihre Netzwerkverbindungen benutzen

Wird für den Server und Client ein unterschiedliches Betriebssystem oder eine unterschiedliche Architektur verwendet, arbeitet die Verbindung eventuell nicht korrekt, wenn sie gemäß der Beschreibung im Abschnitt Druckersoftware des Handbuchs eingerichtet wird. Richten Sie dann die Verbindung gemäß dem nachfolgend beschriebenen Verfahren ein.

## Einrichten eines freigegebenen Druckers

### Servereinstellungen

Schlagen Sie den entsprechenden Abschnitt im Handbuch Ihres Druckers nach.

[Druckersoftware] – [Einbinden des Druckers in ein Netzwerk] – [Einrichten des Druckerservers]

## Client-Einstellungen

#### Hinweis:

Sind die Druckertreiber noch nicht auf dem Client installiert, installieren Sie diese bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

### Windows NT4.0/2000/XP/Vista

- Öffnen Sie im Windows Start-Menü den Ordner Printers (Drucker) oder Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
  - Windows Vista Klicken Sie nacheinander auf Start, Control Panel (Systemsteuerung) und Printers (Drucker).
  - Windows NT4.0/2000 Klicken Sie nacheinander auf Stort, Settings (Einstellungen) und Printers (Drucker).
  - Windows XP Professional Klicken Sie auf Start und dann auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
  - Windows XP Home Edition Klicken Sie nacheinander auf Start, Control Panel (Systemsteuerung) und Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, dessen Einstellungen Sie ändern möchten und dann auf Properties (Eigenschaften).



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ports (Anschlüsse) und dann auf Add Port (Anschluss hinzufügen).

Color M	Aanagement	Device	Settings
General	Sharing	Ports	Advanced
EPS(	XXXX NC		
necked port. Port I	wing port(s). Docum	ents will print to the first	free
LPT1: F	rinter Port	EPSON XXXX ESC	/P, EPS
LPT2 F	rinter Port		
LPT3: F	Printer Port		
COM1: 5	erial Port		
COM2: 5	erial Port		
СОМЗ: 9	erial Port		
COM4: 5	erial Port		~
Add Port.	) <u>D</u> el	ete Port	figure Port
] <u>E</u> nable bidire ] E <u>n</u> able printe	ectional support er pooling		

4. Wählen Sie im Fenster Printer Ports (Druckeranschlüsse) Local Port (Lokaler Port) und klicken Sie auf New Port (Neuer Anschluss).

Printer Ports	?×
<u>Available port types:</u>	
Local Port	
Standard Fer / II Fore	
New Port Type	New Port Cancel

# 5. Geben Sie folgende Information für den Anschlussnamen ein und klicken auf OK:

\\Name des Computers, an den der Drucker angeschlossen ist\Name des freigegebenen Druckers

Port Name	?×
Enter a port name:	
	Cancel

- 6. Klicken Sie im wieder angezeigten Fenster Printer Ports (Druckeranschlüsse) auf Close (Schließen).
- 7. Kontrollieren Sie, ob der Name, den Sie für den Anschluss eingegeben haben, hinzugefügt wurde und ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Close (Schließen).

### Windows 95/98/Me

- 1. Klicken Sie im Windows Start-Menü auf Settings (Einstellungen) und Printers (Drucker).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, dessen Einstellungen Sie ändern möchten und dann auf Properties (Eigenschaften).



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Details und dann auf Add Port (Anschluss hinzufügen).

SON XXXX Properties	?
Genera Details Color Manager	ment Paper Graphics Device Options
Print to the following port	
LPT1: (Printer Port)	Add Port
Print using the following driver	Delete Port
EPSON XXXX	▼ Ne <u>w</u> Driver
Capture Printer Port	End Capture
Timeout settings	
Not selected: 15	seconds
Transmission getry: 45	seconds
Spool S	Settings Pgrt Settings
	OK Cancel Apply

4. Klicken Sie auf Network (Netzwerk), geben Sie bei Specify the network path to the printer (Geben Sie den Netzwerkpfad des Druckers ein) folgende Information ein und klicken Sie auf OK:

\\Name des Computers, an den der Drucker angeschlossen ist\Name des freigegebenen Druckers



### Hinweis:

Wenn Sie den Netzwerkpfad des Druckers nicht kennen, klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den gewünschten Drucker zu suchen.

Browse for Printer	? ×
Browse	
E My Network Places	
⊞	
	_
	_
	_
Folder: International Contest	
OK Cancel	New Folder

5. Überprüfen Sie, ob der von Ihnen eingegebene Name bei Print to the following port (An folgendem Anschluss drucken) ausgewählt ist und klicken Sie dann auf OK.

### Wichtig:

Verwenden die Server und Clients das gleiche Betriebssystem oder die gleiche Architektur, kann der Anschluss wie im Handbuch beschrieben vorgenommen werden.

[Druckersoftware] – [Einbinden des Druckers in ein Netzwerk] – [Einrichten der Clients]

# Probleme und Lösungen

## Netzwerkprobleme

Es tritt ein Übertragungsfehler auf		
Ursache	Was ist zu tun	
Sind mehrere Benutzer gleichzeitig am gleichen Computer angemeldet?	In einem Windows XP (64 Bit)/ Vista (32 Bit/64 Bit)-System mit Mehrbenutzern kann ein Übertragungsfehler auftreten, wenn zu einem neuen Benutzer geschaltet wird und ein neuer Druckauftrag startet, während der vorherige Benutzer noch druckt. Vergewissern Sie sich, dass der Druckauftrag für den ersten Benutzer abgeschlossen und dass er abgemeldet ist, bevor Sie einen neuen Druckauftrag starten.	
Sie können den freigegebenen Drucker nicht mit EPSON Status Monitor 3 überprüfen		
Ursache	Was ist zu tun	
Verwenden Sie einen Windows XP (64 Bit)/Vista (32 Bit/64 Bit) Druckerserver mit einem Client, der für ein Betriebssystem (Windows 95/98/Me/NT4.0/ 2000), das älter als Windows XP (32 Bit) ist, eingerichtet ist?	In einer Betriebsumgebung mit dieser Kombination, erscheint das Fehlerfenster des EPSON Status Monitor 3 im Fehlerfall eventuell nicht im Client. Lassen Sie EPSON Status Monitor 3 laufen, wenn Sie den Drucker verwenden.	